


TÉMA: Práce s grafickými objekty

Zadání:

Otevřete soubor *GrafickeObjekty.doc* v adresáři *soubory/03_Word*.

1. Přemístěte se na začátek druhého odstavce a **nakreslete** zde **domeček** podle předlohy níže zobrazené.
2. Jednotlivé části domečku **seskupte**.
3. Domeček přesuňte z kreslicího plátna na text prvního odstavce a kreslicí plátno smažte. Přesuňte nakreslený objekt **za text** a **překlopte** jej **podle vodorovné osy**.
4. Nastavte **průhlednost červené barvy** střechy domečku na 50%.
5. **Zrušte automatické zobrazování kreslicího plátna**.
6. Mezi druhý a třetí odstavec vložte text *Informatika A* jako **objekt WordArtu** podle vzoru (vedle domečku viz. níže).
7. Text WordArtu upravte jako **svislý text**, tvar WordArtu nastavte jako **Vlna 1**.
8. Nechte objekt WordArtu **obtékat těsně textem** a **zarovnejte jej doprava**.
9. Přemístěte se na čtvrtý odstavec dokumentu a **vložte** zde **obrázek** ze souboru *Obrazek.jpg*, který je uložen ve složce */soubory*.
10. Umístěte obrázek **před text**, nastavte mu **barvu pozadí** (bílou barvu) jako **průhlednou**.
11. Vytvořte na konci dokumentu **textové pole**, zkopírujte do něho text posledního odstavce. **Barvu výplně** textového pole nastavte na **žlutou**.
12. **Uložte** dokument a **uzavřete** jej.



[Řešení](#)

Řešení:

Nabídka **Soubor/Otevřít**, nebo tlačítko **Otevřít** na standardním panelu. Objeví se dialogové okno **Otevřít**. Najít cestu dle zadání, vybrat dokument *GrafickeObjekty.doc*, tlačítko **Otevřít**.

Provedení úkolů:

1. Umístit kurzor dle zadání, pokud není, zobrazit panel nástrojů **Kreslení** (nabídka **Zobrazit/Panely nástrojů/Kreslení**). Na panelu nástrojů **Kreslení** kliknout na tlačítko **Obdélník**, na pozici kurzoru se automaticky vloží **kreslicí plátno** a kurzor myši se změní na křížek. Tažením nakreslit obdélník (základnu domečku). Dále vybrat na panelu nástrojů **Kreslení** v seznamu **Automatické tvary** položku **Základní tvary/Rovnoramenný trojúhelník**. Tažením nakreslit střechu. Pokud to bude nutné, přesunout ji nad základnu domečku. Vybrat objekt střechy, kliknout na panelu nástrojů **Kreslení** na šipku tlačítka **Barva výplně**, zvolit červenou barvu. Dále vybrat na panelu nástrojů **Kreslení** v seznamu **Automatické tvary** položku **Základní tvary/Zkosené hrany** a nakreslit tažením obě okna (vždy pro každý objekt, tedy okno, nutno znovu vybrat příslušné tlačítko na panelu nástrojů).
2. Pomocí klávesy **Shift** postupně vybrat všechny části domečku. Na panelu nástrojů nabídka **Kreslení/Seskupit**. Jednotlivé části se nyní budou chovat jako jeden objekt.
3. Přesunout domeček mimo kreslicí plátno na text prvního odstavce. Kliknout na místo, kde se kreslicí plátno nachází (zobrazí se jeho rám), kliknout na jeho okraj, klávesa **Del**. Kreslicí plátno bude smazáno. Kontextová nabídka domečku/**Formát objektu...**/záložka **Pozice**/styl obtékání **Za textem**. Potvrdit na **OK** pro aplikování změny formátu objektu. Přes domeček bude nyní přetékat text. Dále na panelu nástrojů **Kreslení** zvolte v seznamu **Kreslení** položku **Otočit či překlopit/Překlopit svisle**. Domeček se převrátí na střechu.
4. Domeček nejprve rozdělit na jednotlivé části (kontextová nabídka domečku **/Seskupování/Oddělit**) Kontextová nabídka střechy/**Formát automatického tvaru...**/v sekci **Výplň** nastavit **Průhlednost** na 50%.
5. Nabídka **Nástroje/Možnosti/záložka Obecné/Při vkládání automatických tvarů vytvořit kreslicí plátno**
6. Umístit kurzor dle zadání. Tlačítko vložit **WordArt** na panelu nástrojů **Kreslení**, zvolit styl WordArtu dle zadání, vepsat text dle zadání.
7. Kliknout na objekt WordArtu, zobrazí se panel nástrojů **WordArt**. Pro svislý text tlačítko **Svislý text WordArtu**, pro změnu tvaru tlačítko **Tvar WordArtu**, vybrat tvar dle zadání.
8. Kontextová nabídka WordArtu/**Formát WordArtu**/záložka **Pozice**/styl obtékání **Těsné**, Vodorovné zarovnání **Doprava**. Objekt WordArtu bude zarovnán k pravému okraji, přičemž text jej bude z levé strany těsně obtékat.
9. Umístit kurzor dle zadání. Nabídka **Vložit/Obrázek/Ze souboru...**, otevřít soubor *Obrazek.jpg*, který je uložen ve složce */soubory*. Na pozici kurzoru bude vložen obrázek terče jako objekt.
10. Kontextová nabídka obrázku/**Formát obrázku...**/záložka **Pozice**/styl obtékání **Před textem**. Pro nastavení průhledného pozadí kliknout na obrázek, tlačítko **Nastavit**

průhlednou barvu na panelu nástrojů **Obrázek**, kliknout na pozadí obrázku (bílou barvu).

11. Tlačítko **Textové pole** na panelu nástrojů **Kreslení** (nebo nabídka **Vložit/Textové pole**), tažením vytvořit textové pole. Zkopírovat poslední odstavec dokumentu, vložit do textového pole (vybrat text, **Ctrl+C**, **Ctrl+V**). Kontextová nabídka textového pole (nutno kliknout na okraj)/**Formát textového pole...**/záložka **Barvy a čáry**.
12. Nabídka **Soubor/Uložit** nebo tlačítko **Uložit** pro uložení upraveného dokumentu. Tlačítko **Zavřít**.

[Zpět na zadání](#)