

MS Access

Použití znaků při definici vstupní masky

Znak	Popis
0	Číslice (0 až 9, položka je povinná, znaménka plus [+] a minus [-] nejsou povolena).
9	Číslice nebo mezera (položka není povinná, znaménka plus a minus nejsou povolena).
#	Číslice nebo mezera (položka není povinná, prázdné pozice se převádějí na mezery, znaménka plus a minus jsou povolena).
L	Písmeno (A až Z, položka je povinná).
?	Písmeno (A až Z, položka je nepovinná).
A	Písmeno nebo číslice (položka je povinná).
a	Písmeno nebo číslice (položka je nepovinná).
&	Libovolný znak nebo mezera (položka je povinná).
C	Libovolný znak nebo mezera (položka je nepovinná).
. , : ; - /	Zástupný znak pro desetinnou čárku a oddělovače tisíců, kalendářního data a času. (Skutečně použité znaky závisejí na místním nastavení v Ovládacích panelech systému Windows.)
<	Zajistí převod všech následujících znaků na malá písmena.
>	Zajistí převod všech následujících znaků na velká písmena.
!	Zajistí zobrazení vstupní masky zprava doleva, a nikoli zleva doprava. Znaky zadané do masky se vždy zapisují zleva doprava. Znak vykřičníku lze ve vstupní masce uvést kdekoli.
\	Zajistí zobrazení následujícího znaku jako literálního znaku. Používá se při zobrazení libovolného znaku z této tabulky jako literálního znaku. (Příklad: posloupnost znaků \A se zobrazí jako A).
Heslo	Nastavením vlastnosti Vstupní maska na hodnotu Heslo se vytvoří textové pole pro zadání hesla. V tomto poli se místo vkládaných znaků zobrazují hvězdičky (*).

Příklady použití:

Definice vstupní masky	Příklady hodnot
(000) 000-0000	(206) 555-0248
(999) 999-9999!	(206) 555-0248, () 555-0248
(000) AAA-AAAA	(206) 555-TELE
#999	-20, 2000
>L????L?000L0	GREENGR339M3,MAY R 452B7
>L0L 0L0	T2F 8M4
00000-9999	98115- , 98115-3007
>L<???????????????	Maria, Pierre
ISBN 0-&&&&&&&&-0	ISBN 1-55615-507-7, ISBN 0-13-964262-5
>LL00000-0000	DB51392-0493